

Fuji Xerox Direct Management Console 지원 모델

Fuji Xerox Direct Management Console 지원 모델

제품명	장치 관리	기기로의 애플리케이션 조작 (설치/업데이트/삭제)
ApeosPort-V 2060 ApeosPort-V 3060 ApeosPort-V 3065	■	■ *1
ApeosPort-V 4020	■	■ *2
ApeosPort-V 4070 ApeosPort-V 5070	■	■ *3
ApeosPort-V 6080 ApeosPort-V 7080	■	■ *4
ApeosPort-V C2275 ApeosPort-V C3373 ApeosPort-V C3375 ApeosPort-V C4475 ApeosPort-V C5575 ApeosPort-V C6675 ApeosPort-V C7775	■	■ *5
ApeosPort-V C2276 ApeosPort-V C3374 ApeosPort-V C3376 ApeosPort-V C4476 ApeosPort-V C5576 ApeosPort-V C6676 ApeosPort-V C7776	■	■ *6
ApeosPort-V C3320	■	■ *2
ApeosPort-V C5580 ApeosPort-V C6680 ApeosPort-V C7780	■	■ *7
ApeosPort-V C5585 ApeosPort-V C6685 ApeosPort-V C7785	■	■ *8
ApeosPort-VI C2271 ApeosPort-VI C3370 ApeosPort-VI C3371 ApeosPort-VI C4471 ApeosPort-VI C5571 ApeosPort-VI C6671 ApeosPort-VI C7771	■	■

제품명	장치 관리	기기로의 애플리케이션 조작 (설치/업데이트/삭제)
ApeosPort-VII C2273 ApeosPort-VII C3372 ApeosPort-VII C3373 ApeosPort-VII C4473 ApeosPort-VII C5573 ApeosPort-VII C6673 ApeosPort-VII C7773	■	■
ApeosPort-VII C5588 ApeosPort-VII C6688 ApeosPort-VII C7788	■	■
DocuCentre-V 2060 *9 *10 DocuCentre-V 3060 *9 *10 DocuCentre-V 3065 *9 *10	■	■ *1
DocuCentre-V 4070 *10 DocuCentre-V 5070 *10	■	■ *3
DocuCentre-V 6080 *10 DocuCentre-V 7080 *10	■	■ *4
DocuCentre-V C2263 DocuCentre-V C2265	■	■ *11
DocuCentre-V C2275 DocuCentre-V C3373 DocuCentre-V C3375 DocuCentre-V C4475 DocuCentre-V C5575 DocuCentre-V C6675 DocuCentre-V C7775	■	■ *5
DocuCentre-V C2276 DocuCentre-V C3374 DocuCentre-V C3376 DocuCentre-V C4476 DocuCentre-V C5576 DocuCentre-V C6676 DocuCentre-V C7776	■	■ *6
DocuCentre-V C5580 DocuCentre-V C6680 DocuCentre-V C7780	■	■ *7
DocuCentre-V C5585 DocuCentre-V C6685 DocuCentre-V C7785	■	■ *8

제품명	장치 관리	기기로의 애플리케이션 조작 (설치/업데이트/삭제)
DocuCentre-VI C2271 DocuCentre-VI C3370 DocuCentre-VI C3371 DocuCentre-VI C4471 DocuCentre-VI C5571 DocuCentre-VI C6671 DocuCentre-VI C7771	■	■
DocuCentre-VII C2273 DocuCentre-VII C3372 DocuCentre-VII C3373 DocuCentre-VII C4473 DocuCentre-VII C5573 DocuCentre-VII C6673 DocuCentre-VII C7773	■	■
DocuCentre-VII C5588 DocuCentre-VII C6688 DocuCentre-VII C7788	■	■
DocuColor 7171 P	■	■ ^{*12}
DocuPrint CM415 AP	■	■ ^{*2}
DocuPrint M465 AP	■	■ ^{*2}
PrimeLink C9065 Printer PrimeLink C9070 Printer	■	■
Versant 180 Press Versant 80 Press Versant 80 Press (Model-2)	■	■ ^{*13}

중요: 판매 제품은 국가 또는 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 각 국가·지역의 Fuji Xerox Office 또는 대리점에 문의하십시오.

중요: 해당 애플리케이션이 지원하는 복합기 모델에서만 해당 애플리케이션을 조작(설치/업데이트/삭제)할 수 있습니다.

중요: Fuji Xerox Direct Management Console에 등록할 수 있는 기기는 최대 100대입니다.

*1: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.0.31 이상으로 업데이트해야 합니다.

*2: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.2.7 이상으로 업데이트해야 합니다.

*3: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.0.15 이상으로 업데이트해야 합니다.

*4: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.0.14 이상으로 업데이트해야 합니다.

*5: 컨트롤러 소프트웨어는 Type 1(T1) 모델의 경우 버전 1.3.28 이상, Type 2(T2) 모델의 경우 버전 2.1.17 이상이 되어야 합니다.

*6: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.1.15 이상으로 업데이트해야 합니다.

*7: 컨트롤러 소프트웨어는 Type 1(T1) 모델의 경우 버전 1.3.27 이상, Type 2(T2) 모델의 경우 버전 2.1.16 이상이 되어야 합니다.

*8: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.2.14 이상으로 업데이트해야 합니다.

*9: HDD Extension Kit가 장착되어 있어야 합니다.

*10: Printer Kit가 장착되어 있어야 합니다.

- *11: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.0.30 이상으로 업데이트해야 합니다.
- *12: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.0.3 이상으로 업데이트해야 합니다.
- *13: 컨트롤러 소프트웨어를 버전 1.3.15 이상으로 업데이트해야 합니다.